

GrdDrvUnInstall

Функция **GrdDrvUnInstall** производит удаление драйвера Guardant версий **5.x** из системы.

C

```
UINT GRDDRV_API GrdDrvUnInstall(
    IN LPCTSTR pcszDriversPath,
    OUT UINT *pnRebootRequired,
    VOID *Reserved
);
```

<i>pcszDriver sPath</i>	Указатель на строку, содержащую путь к каталогу, в котором находится файл GrdDriversRU.msi и/или GrdDriversEN.msi . Система всегда кэширует MSI пакет, точнее удаляет все файлы из него, оставляя лишь оболочку установки. Поэтому если указать NULL, то будет использован кэшированный пакет. В обычном случае необходимо всегда указывать NULL.
<i>pnReboot Required</i>	Указатель на переменную, в которую возвращается признак необходимости перезагрузки после завершения установки драйвера
<i>pReserved</i>	Зарезервировано. Параметр должен быть равен NULL

Возможные ошибки

Код ошибки Windows	
NO_ERROR (0)	Успешное удаление драйверов. В случае, если код возврата равен NO_ERROR , но при этом установлен флаг перезагрузки (содержащийся в <i>pnRebootRequired</i>), то это означает что один или несколько компонентов (файлов) используются системой, и требуется перезагрузка для загрузки новых компонентов. Программа инсталляции в таком случае может закончить свои действия и в конце работы произвести перезагрузку.
ERROR_FILE_ NOT_FOUND (2)	Драйверы Guardant не установлены.
ERROR_INSTA LL_SERVICE_ FAILURE (1601)	Сервис Microsoft Installer версии 1.1 и выше в системе не установлен. Такой код возврата может возвращаться на системах Windows 98, на которых ранее не устанавливались продукты Microsoft Office, или другие, содержащие в дистрибутиве Windows Installer.
ERROR_INVAL ID_NAME (123 (0x7B))	Указан неверный путь или имя файла

Функция **GrdDrvUnInstall** производит проверку наличия установленного драйвера Guardant, удаляет файлы, удаляет информацию о драйверах Guardant из системного реестра.

Если после удаления драйверов необходима перезагрузка системы, в переменную, на которую указывает параметр *pnRebootRequired* возвращается значение, отличное от нуля.