

Установка для Windows

Чтобы установить отчуждаемую версию:

1. Подключите аппаратный ключ Guardant Station
2. Запустите MSI-установщик Guardant Station-X.X.msi
3. Настройте подключение к SQL серверу
4. Введите имя новой базы данных для Guardant Station
5. Завершите установку

Настройка подключения к SQL серверу

Если SQL сервер установлен на том же компьютере, что и Guardant Station, то в поле с выпадающим списком нужно оставить значение (local) или заменить его на полный адрес (например, **localhost\SQLEXPRESS**).

Кроме указания адреса SQL сервера нужно выбрать режим аутентификации:

- Доверенная (Аутентификация Windows) — если выбран этот режим, то дополнительно группе «NT AUTHORITY\СИСТЕМА» необходимо добавить роль «sysadmin» на SQL сервере. Для этого надо: запустить «Microsoft SQL Server Management Studio» → перейти в раздел «Безопасность» → «Имена для входа» → открыть свойства группы «NT AUTHORITY\СИСТЕМА» → меню «Роли сервера» → установить флажок напротив роли «sysadmin».
- Имя пользователя и пароль для SQL сервера — позволяет задать конкретные учётные данные для дальнейшей аутентификации и не требует других настроек на стороне сервера.

Разные версии SQL сервера используют разные ODBC драйверы, например:

- SQL Server 2017 = ODBC Driver 13 for SQL Server
- SQL Server 2019 = ODBC Driver 17 for SQL Server

ODBC драйвер необходимо устанавливать на одном компьютере с Guardant Station.

После установки Guardant Station в файлах *.properties (**grdstation_service.properties** и **grdactivation_service.properties**) указан драйвер «ODBC Driver 13 for SQL Server».

Если используется сервер другой версии, то в файлах *.properties необходимо указать нужное значение.

Что дальше?

[Запустите отчуждаемую версию](#) →

[Установка для Linux](#) →