

GrdCodeGetInfo

Функция(метод) **GrdCodeGetInfo** возвращает информацию из дескриптора загружаемого кода.

C

```
int GRD_API GrdCodeGetInfo(  
    HANDLE hGrd,  
    DWORD dwAlgoName,  
    DWORD dwLng,  
    void *pBuf,  
    void *pReserved  
);
```

<i>hGrd</i>	Хэндл, через который будет выполнена данная операция.
<i>dwAlgoName</i>	Числовое имя алгоритма.
<i>dwLng</i>	Количество байт для чтения (размер TGrdCodeInfo).
<i>pBuf</i>	Буфер для чтения (указатель на TGrdCodeInfo).
<i>pReserved</i>	Зарезервировано. Должно быть NULL .

[Набор ошибок Guardant API](#)

Функция **GrdCodeGetInfo** служит для получения информации о загруженном в ключ коде пользователя.

C#

```
public static GrdE GrdCodeGetInfo(Handle grdHandle, GrdAlgNum algNum, out GrdCodeInfo grdCodeInfo)
```

grdHandle [in]

Тип: [Handle](#)

Нэндл, через который будет выполнена данная операция.

algNum [in]

Тип: [GrdAlgNum](#)

Числовое имя алгоритма

grdCodeInfo [out]

Тип: [GrdCodeInfo](#)

Буфер для чтения.

[Набор ошибок Guardant API](#)

Метод **GrdCodeGetInfo** служит для получения информации о загруженном в ключ коде пользователя.

Java

```
public static GrdE GrdCodeGetInfo(Handle grdHandle, int algoNum, GrdCodeInfo codeInfo)
```

grdHandle [in]

Тип: [Handle](#)

Нэндл, через который будет выполнена данная операция.

algoNum [in]

Тип: int

Числовое имя алгоритма

codeInfo [out]

Тип: [GrdCodeInfo](#)

Буфер для чтения.

[Набор ошибок Guardant API](#)

Метод **GrdCodeGetInfo** служит для получения информации о загруженном в ключ коде пользователя.